

一、软件简介：

《365 定时播音软件》是一款集手动、自动一体的播音软件，是根据实际使用情况开发和修改的，非常贴近实际生活和工作。

软件跟同类软件相比，其最大的特点是操作简单，容易上手，实用有效，操作灵活，界面简洁，占用资源少；可以控制播放时长，可以定时播放单首或多首歌曲，可以录音(如提前录制通知等)，可以自动或手动播音。主要功能有：定时开机(须主板支持)、定时播放音乐、定时关机；控制开始播音时间和结束播音时间；自动播音时音量淡出淡入；通过设定每天的时间表来控制播音，实现自动化播音；可以多线程快速搜索本地歌曲；可以通过网络校准时间；可以试播,可以插播；可以定时、手动真人语音播报（语音合成），能将文本状态的文字信息转化为可听的语音声音信息，朗读水平可与专业主持相媲美（须语音库支持）。适用于学校、部队、公司、工厂、公园、商场、酒店等场所音乐的自动播放和文字播音，可用于作息时间的自动控制（取代传统的电铃），背景音乐的播放等。为方便操作，软件在“时间表编辑”中已预设了“时间表1”，方便用户直接修改应用，软件中也预设了“铃声”时间表，方便用此软件取代传统的电铃（上下课铃声、早操等音乐可来信索取）。

使用此软件再加上用“微电脑时控开关”（几十元）或其它控制设备控制功放即可实现全自动化播音。



二、软件安装：

运行安装程序开始安装，你可以一步一步按引导安装。

三、软件卸载：

在开始菜单中，单击“365 定时播音软件”-“卸载”，卸载程序将自动地删除。

四、操作提示：

软件使用只需两个步骤：1、按下“时间表编辑”按钮编辑播音的时间表(节目单)；2、按下“设定时间表”按钮设置各天对应的时间表。

为方便操作，软件在“时间表编辑”中已预设了“时间表1”，可根据各单位具体情况直接修改“时间表1”。“时间表2”等时间表的编辑可从“时间表1”中导入再修改。(软件中也预设了“铃声”、“超市1”时间表，方便使用此软件取代传统的电铃。上下课铃声音乐可来信索取)

软件最小化时将最小化到“托盘菜单”，位于电脑屏幕的右下角。自动播音时在主窗口右下方会出现停止按钮，按此按钮可停止当前自动播音内容。

在“系统设置”中可设置软件随开机启动和定时关机等。在“常用乐曲播放”中可进行常用音乐如早操等的手动播放或录音等，在“常用乐曲播放”窗口中的播放面板空白处点右键或在播放列表面板空白处点右键将出现右键关联菜单。

在主界面时间表面板中点右键将出现右键关联菜单(试播、插播、停止自动播音等)。

点击主界面的显示时间的位置可打开网络校时器通过网络校准时间。(软件使用视频教程发布在官网上)

五、菜单使用说明：

1、时间表编辑：编辑播音的时间列表



*增加:通过此功能,可以增加时间表内容,添加完毕时间表内容会按时间顺序自动排序。

*删除:删除选中时间表的一项或几项内容(按住Ctrl再点击多行或Shift+上下方向键可进行多选)。

*修改:修改选中时间表的一项内容。

*复制导入:把某一时间表内容复制导入当前时间表。为方便操作,软件已预设了“时间表1”,可根据各单位具体情况先修改“时间表1”,然后“时间表2”等时间表的编辑可从“时间表1”中导入再修改。软件同时也预设了“铃声”时间表,以方便用此软件取代传统的电铃的用户。

此窗口中右键菜单有“复制”、“粘贴”时间表内容功能(按住Ctrl再点击多行或Shift+上下方向键可进行多选)

增加时间表界面如下:



点击时间表内容中的“单首歌曲/文件夹/歌曲列表”后的三个图标按钮可添加单首歌曲或歌曲列表或文件夹，对单首歌曲在打开文件对话框中的文件类型选“歌曲文件”并直接选中歌曲添加（对单首歌曲，“结束时间”软件会根据单首歌曲时长自动调整，“播放方式”软件会自动选择“单曲播放”，当然也可手动调整结束时间），对多首歌曲应把歌曲存放在“歌曲列表文件”中或直接选择要播放文件夹。播放方式可选单曲播放、单曲循环、随机播放、顺序播放、顺序循环和随机单曲。单曲播放：播放完一首歌曲后自动停止播放；单曲循环：一直循环播放同一首歌曲；随机播放：随机播放同一个播放列表的歌曲；顺序播放：按照顺序播放完该播放列表的歌曲，播放到该播放列表的最后一首歌曲，自动停止播放；顺序循环：一直顺序循环播放同一个播放列表的歌曲，播放到该播放列表的最后一首歌曲，返回第一首播放；随机单曲：随机选择播放列表中的一首歌曲进行播放，播完停止。

如果点击时间表内容中的“单首歌曲/文件夹/歌曲列表”后的第一个图标按钮后选择了文本文件，则可进行定时语音播报，将文本状态的文字信息转化为可听的语音声音信息，界面如下：



如果点击时间表内容中的“单首歌曲/文件夹/歌曲列表”后的第三个图标按钮后选择歌曲列表播放方式播放多首歌曲，界面如下：



*添加歌曲：点此按钮打开文件对话框选择歌曲添加到歌曲列表中，按 CTRL 键可多选，按 SHIFT 键可连续多选，按 CTRL+A 可全选。

*清除全部：从歌曲列表中清除所有歌曲。

*清除一首：从歌曲列表中清除选中的一首歌曲。

在软件主界面的时间表内容中双击某一行的有歌曲列表（扩展名为 p13）的节目单可直接对该歌曲列表进行修改。

2、设定时间表：设置各天对应的时间表或不播音的日期



通过此功能，可以设置星期一至星期日七天的播音时间表，各天将按此设置的时间表自动播音。比如我们可以一次为春季和秋季等制定各个时间表，如春季用时间表 1，秋季用时间表 2，到了各个季节直接设置成使用相应时间表即可。

3、密码设置：修改或设置密码

“新密码”和“确认新密码”必须一致才可以对原有密码进行修改。

4、系统设置：设置软件随开机启动和定时关机等




*开机时启动此系统：勾上此项可使软件在您的 Windows 系统启动后自动运行。

*定时关机：它可帮您在指定的时间自动关机。总共可设置 3 次定时关机时间。

*关机前 30 秒提示：勾上此项可使在定时关机前 30 秒提示将要关机。

*此系统启动时自动设置音量为以下值：勾上此项可使软件在启动时自动设置电脑音量为某一定值。

5、常用乐曲播放：进行常用音乐如早操等的手动播放或录音



这是一个实用的手动播放器。有播放、录音、搜索本机歌曲等实用功能。

在播放面板空白处点右键或在播放器播放列表面板空白处点右键将出现右键关联菜单，如上图所示（搜索歌曲窗口中搜索结果列表右键也有关联菜单）。播放面板上的按钮依次是播放、停止、打开、录音，其中“播放”按钮按下后将变成“暂停”按钮，“录音”按钮按下后将变成“停止录音并保存”按钮，保存的录音自动转换为 MP3 格式，录音保存和转换需要一定时间，视录音长短和电脑性能而定。录音前请先在播放面板空白处点右键，在出现的右键关联菜单中选“打开系统录音控制窗口”进行录音设备的选择。

第一次使用此播放器时，将会出现“常用乐曲路径设置”提示，指定常用乐曲的路径（常用音乐的存放位置，如早操等常用音乐存放的文件夹）后每次打开播放器播放器将自动加载此文件夹中的歌曲到播放器播放列表中，方便手动播音。要修改常用乐曲的路径，在播放面板空白处点右键出现的右键关联菜单中选“常用乐曲路径设置”进行设置。

6、试播插播：

在主界面时间表面板中点右键将出现右键关联菜单(试播、插播、停止自动播音等)



7、语音播报:

语音播报是指将文本状态的文字信息转化为可听的声音信息,通俗地说,就是让电脑开口说话的技术。

使用语音播报功能前请到官网下载并安装语音库。建议安装 neospeech 出品的语音库,其质量非常高,真人发声,非常接近播音员的效果,其中效果比较好的语音库: VW Hui(中文女声)(推荐), VW Liang(中文男声)(推荐), VW Julie(英文女声)。



8、帮助：软件开发相关信息、注册和帮助内容。

六、常见问题：

1、如何设置自动开机，并自动启动软件？

答:在启动计算机时，按“Delete”键进入BIOS界面。在BIOS设置主界面中选择“Power Management Setup”菜单，进入电源管理窗口。默认情况下，“Automatic Power Up(定时开机，有些机器选项为Resume By Alarm)”选项是关闭的，将光标移到该项，用PageUp或PageDown翻页键将“Disabled”改为“Enabled”，然后在“Date (of Month) Alarm”和“Time (hh:mm:ss) Alarm”中分别设定开机的日期和时间。如果“Date”设为0，则默认为每天定时开机。设置好后按“ESC”键回到BIOS设置主界面，点击“Save Exit Setup”，按“Y”键保存CMOS设置退出，接着机器会重新启动，这时便大功告成了。当然，值得注意的是定时开机需要您的主板支持才行，不过现在大多数主板都有这项功能。另外，不同的主板在设置上会不尽相同，不过都大同小异。最后在软件的“系统设置”中勾上“开机时启动此系统”。

2、如何通过修改注册表来实现XP的自动登录？

答:新建一文本文件，输入以下内容：

Windows Registry Editor Version 5.00

```
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows
NT\CurrentVersion\Winlogon]
```

```
"AutoAdminLogon"="1"
```

```
"DefaultUserName"=" Administrator"
```

```
"DefaultPassword"="1111"
```

上面是假设你的登录用户名为“Administrator”，你的登录密码是“1111”，具体情况视你的机器而定。再将此文本文件的后缀名改为 reg（注册表文件）。然后双击运行这个文件，再重启电脑。

3、如何控制功放机工作以达到自动化播音？

答：使用此软件再加上用“微电脑时控开关”（几十元）或其它控制设备控制功放机的电源即可实现全自动化播音。

4、为何录音保存无声音？

答：要注意音源的选择。录音前请先在播放面板空白处点右键，在出现的右键关联菜单中选“打开系统录音控制窗口”进行录音设备的选择，根据音源设备是麦克风还是其他设备进行设置。音源为麦克风则选择“麦克风”，音源为电脑声卡和麦克风则选择“立体声混音”，音源为 VCD 或调音台输入声卡则选择“Line in”（各种电脑显示可能有所不同）。

5、为何有些 MP3 文件无法播放？

答：因为这些文件并非标准 MP3 文件。解决方法一：你可以通过安装相应的解码器（可以官网下载）如“Vista Codec Package”解码包就可以播放非标准 MP3 文件了；解决方法二：用转换器如“千千静听”中的“转换格式”把这些非标准 MP3 文件转换为标准 MP3 文件。非标准 MP3 文件数目较少时建议采用转换器的方法，较多时建议采用安装相应的解码包的方法。

6、电脑系统重装了怎么办？

答：注册时请记好注册码信息，如果电脑系统重装了，只要您的硬盘没有换掉，原来的注册码还是有效的（加密锁版不受系统影响）。

7、什么是机器码？如何得到？

答：机器码是您的计算机所具有的特定硬件号码，软件提取机器码并生成注册信息，程序需要有注册码才能处于正常运行状态，所以需要用户将“机器码”返回给我们，我们在确认您已经汇款后给您寄出注册码。注册码为一机一码，如果您将本软件安装在其他的计算机上，以前的注册码就处于无效状态，软件将不能正常运行。您的机器码可以在软件“帮助”窗口中按下“注册”按钮得到。

8、正在播放预设音乐，能手动停止播放吗？

答：可以。自动播音时在主窗口右下方会出现停止按钮，按此按钮可停止当前自动播音内容。双击歌曲又可以自动播放预设音乐。

9、在设定定时播放单首歌曲时，能自己设定结束时间吗？

答：可以。不管是播放单首歌曲还是播放多首音乐，都是可以自己设定结束时间的。为了方便，当设定播放一首歌时，软件的结束时间由软件自动计算得出（就是结束时间变成开始时间加上歌曲播放时间），这时候你也可自己改变结束时间！你可以自己设定结束时间，使得这一首歌还没放完就停止（要选择播放方式为单曲播放）或者歌曲放完了还没到结束时间就重复播放（要选择播放方式为单曲循环）。

10、如何设定定时播放多首歌曲？

答：方法一：选择“歌曲列表方式”播放，“歌曲列表”文件就是存放多首歌曲的，你可以把某个文件夹或不同的文件夹中的歌名放到“歌曲列表”文件中，实现多首歌曲的播放。方法二：直接选用文件夹方式播放。采用“歌曲列表”播放，要比“文件夹播放”更加灵活，可任意添加任何文件夹的歌曲，“文件夹播放”只能播放某一文件夹的歌曲。

11、如果电脑出现异常重启，当前时间在某条时间表的时间段里，软件能自动播放吗？

答：能。出现软件异常退出重运行或者重新编辑了时间表，只要当前时间在某条时间表的时间段里，软件会自动播放歌曲。

12、设置时间表时有什么注意事项吗？

答：要注意两点：1、同一时间表里的时间段不要出现交叉（文本定时语音播报和音乐定时播放时间段可交叉）。如，某条时间表时间段为 10:00:00—10:40:00，另一条时间表时间段为 10:30:00—11:00:00，这样第 1 条结束时间 10:40:00 和第 2 条开始时间 10:30:00 出现了交叉。2、某条时间表的开始时间应与上一条时间表的结束时间最好间隔至少 1 秒，这样才能较好的实现音量淡出淡入。如，某条时间表时间段为 10:00:00—10:40:00，另一条时间表时间段为 10:40:00—11:00:00，这样第 1 条时间表的结束时间就和第 2 条时间表的开始时间就相同了，这是不太好的，应把第 2 条开始时间改为 10:40:01。

13、无法语音播报或语音播报效果不佳，怎么办？

答：语音播报（语音合成）是指将文本状态的文字信息转化为可听的声音信息，通俗地说，就是让电脑开口说话的技术。进行语音播报的条件，一是 windows 系统要安装语音引擎（微软 TTS 语音引擎 5.1，一般的 windows 系统已经安装此语音引擎，有些“简化版的 XP”，系统中没有安装语音引擎，这时你要自己上网搜索下载安装。你可以打开系统“控制面板”，如有“声音、语音和音频设备”

→ “语音”项，就说明 windows 系统已安装语音引擎），二是 windows 系统要安装语音库（一般的 windows 系统已经自带了一些中英文语音库，但效果不佳）。

要想取得较好的语音播报效果，建议使用语音播报功能前请自行搜索下载并安装语音库。建议安装 neospeech 出品的语音库，其质量非常高，真人发声，非常接近播音员的效果，其中效果比较好的语音库：VW Hui (中文女声) (推荐)，VW Liang (中文男声) (推荐)，VW Julie (英文女声)。

14、加密锁版与注册码版有什么区别？

答：加密锁版与注册码版软件功能一样，只是授权方式不同。注册码版采用机器码+注册码的方式，捆绑电脑硬件，不受重装系统影响。如果您经常更换电脑，请购买加密锁版本。加密锁是标准的 USB 设备，无需安装驱动，在哪台电脑上使用，就插在哪台电脑的 USB 插口上，使用比较灵活。新用户请根据实际需要选择使用版本。

15、文本怎么定时语音播报？

答：在增加或修改节目单时的“单首歌曲/歌曲列表/文件夹”中直接选择要播报的的文本就可。文本定时语音播报和音乐定时播放时间段可交叉。设置这两者时间段交叉就可把音乐定时播放当做文本定时语音播报的背景音乐，如文本定时语音播报时间段为 10:30:00—10:31:00，音乐定时播放时间段可设为 10:20:00—10:40:00，这样音乐就是文本定时语音播报的背景音乐了。